


MCHS製品を使用するためのライセンス登録について

MCHS製品のライセンス登録について

MCHS製品を使用するためのライセンスは、「IBMライセンス・ユース管理(LUM)」を利用して提供しています。このライセンスは、ご契約いただいたお客様からの「ライセンスパスワード申請書」に基づいて、ライセンスを発行いたします。



発行されたライセンスにつきましては、以下の手順で該当のコンピューターに登録してください。

! 本資料に掲載している画面は一例です。
ご使用になられるOSおよびソフトウェアによって画面および操作が異なります。


MCHS製品用ライセンスの提供方法


ライセンスは、ご契約番号ごとの LUM ライセンス・パッケージ・ファイル(ご契約番号.mll)にて提供いたします。このファイルは、ご契約者様宛てに E-mail で送付されてきます。

□□□□株式会社
〇〇 〇〇 様

MCHSのご契約ありがとうございます。
下記の通り、ライセンスを送付いたします。

契約会社名 : □□□□株式会社
 契約番号 : R2345678
 製品名 : MC Helix D&D/Base Module V5
 ライセンス方式 : nodelock
 ライセンス数 : 5
 ライセンス開始日 : 2007/04/02
 : :

 ... LUM ライセンス・パッケージ・ファイル [拡張子 mll]
 R2345678.mll

 ... LUM ライセンス・パッケージ・リスト [拡張子 txt]
 R2345678.txt

LUM ライセンス・パッケージ・ファイルには、ご契約ごとの全ライセンスが収められています。収められているライセンスについては、LUM ライセンス・パッケージ・リストにてご確認ください。


MCHS製品用ライセンスの登録準備

ライセンスを登録するには、「LUMライセンス・パッケージ・インストーラー」が導入されている必要があります。この LUM ライセンス・パッケージ・インストーラーは、ノードロック・サービス環境（使用するコンピューターごとの管理）の場合と、フローティング・サービス環境（クライアントで使用／サーバーで管理）の場合で、導入要件が異なります。

次に示す使用環境に応じて、LUM ライセンス・パッケージ・インストーラーをインストールしてください。

- ノードロック・サービス環境の場合（ノードロック・ライセンス）

LUMライセンス・パッケージ・インストーラーは、MCHS製品をインストールすると付随して導入されます。MCHS製品を導入されていない方は、最初に、ご契約のMCHS製品を導入してください。




! MCR0602以前のMCHS製品には、LUMライセンス・パッケージ・インストーラーは含まれておりません。MCR0603※以降のMCHS製品を導入される事をお奨めいたします。なお、MCR0602以前のMCHS製品を、そのまま使用される場合は、次ページの《LUMライセンス・パッケージ・インストーラーの導入手順》に従ってインストールしてください。
※ MCR0603を導入された場合、モジュール名は「ライセンス自動更新プログラム」となります。

- フローティング・サービス環境の場合（コンカレント・ライセンス）

コンカレント・ライセンス（コンカレント・オフライン・ライセンス）の場合は、ライセンス・サーバーを設定してすべてのライセンスをライセンス・サーバーで管理します。


ライセンスの管理には、「IBMライセンス・ユース管理（LUM）」が必要ですので、導入されていない方は、最初に導入してください。また、ライセンスを登録するには、「LUMライセンス・パッケージ・インストーラー」が必要ですので、次ページの《LUMライセンス・パッケージ・インストーラーの導入手順》に従ってインストールしてください。



! LUMライセンス・パッケージ・インストーラーは、MCHS製品をインストールすると付随して導入されます。ライセンス・サーバーでMCHS製品（MICRO CADAM Helix Design & Drafting および File Server）を使用される場合は、最初にMCHS製品（MCR0603以降）をインストールしてください。MCHS製品をインストールされた場合は、次ページの《LUMライセンス・パッケージ・インストーラーの導入手順》に従ってのインストールは必要ありません。

《LUM ライセンス・パッケージ・インストーラーの導入手順》


1. LUMライセンス・パッケージ・インストーラーを、下記のURLからダウンロードします。
⇒ ライセンスの登録 (<http://www.ibm.com/jp/iasc/mchs/lumlic.html>)



- (1) 「LUMライセンス・パッケージ・インストーラー」を右ボタンでクリックします。
- (2) 「ファイルのダウンロード」ダイアログ・ボックスが表示されますので、[保存]を押します。




- (3) 任意のフォルダーに保存します。




2. LUM ライセンス・パッケージ・インストーラーをインストールします。


- (1) Windows エクスプローラを起動して、ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。




- (2) 「セットアップへようこそ」の画面が表示されますので、[次へ(N)>>]を押します。



- (3) 「ファイル コピーの開始」の画面が表示されますので、[次へ(N)>>]を押します。



- (4) 「InstallShield Wizard の完了」の画面が表示されますので、[完了]を押します。



MCHS製品用ライセンスの登録手順

ご契約者様宛てに E-mail で送付されて来た「LUM ライセンス・パッケージ・ファイル」をご準備ください。

以下の手順に従って、LUM ライセンス・パッケージ・ファイルのライセンスを該当コンピューターに登録します。


《ライセンスの登録手順》

1. 管理者でのログオン

管理者 (administrator) としてログオンします。


2. LUM ライセンス・パッケージ・ファイルのコピー

E-mail にて送付されて来た LUM ライセンス・パッケージ・ファイル (拡張子.mll) を、該当のコンピューターの任意の場所にコピーします。



3. ライセンスの登録


Windows エクスプローラを起動して、LUM ライセンス・パッケージ・ファイル (契約番号.mll) をダブルクリックします。




※ LUM ライセンス・パッケージ・ファイルのライセンスが登録されます。

4. 登録結果の確認

登録が終了するとダイアログ・ボックスに登録結果が表示されますので、登録結果を確認します。




詳細につきましては、ログ・ファイル(契約番号.log)にてご確認ください。



補足説明

- 複数台のコンピューターをご契約の場合

LUMライセンス・パッケージ・ファイルには、ご契約ごとの全ライセンスが収められています。複数台のコンピューターをご契約の場合は、コンピューターごとに1～4の手順でライセンスを順次登録してください。



- MCHS製品のライセンスが登録できない場合

MCHS製品を使用するためのライセンスは、「ライセンスパスワード申請書」に基づいてライセンスを発行しています。したがって、申請と異なるコンピューターにライセンスを登録することはできません。ライセンスが登録できない場合は、該当のコンピューターか否かをご確認ください。